

Wartungsmodus

- [Definition](#)
 - [Verwendung des Wartungsmodus über den Nuclos Web Client](#)
 - [Verwendung des Wartungsmodus über die REST-Schnittstelle](#)

Definition

Zweck des Wartungsmodus ist es, das System in einen Zustand zu versetzen, in dem keine störenden Transaktionen von Benutzern oder der Jobsteuerung durchgeführt werden können, welche z.B. den Nuclet-Import / -Export negativ beeinflussen könnten.

Der Wartungsmodus kann über den Nuclos-Client oder alternativ über die [REST-Schnittstelle](#) aktiviert / deaktiviert werden.


Sobald das System in den Wartungsmodus versetzt wird, werden alle Benutzer, außer dem Super-User der den Wartungsmodus startet, gezwungen sich auszuloggen. Außerdem wird die Jobsteuerung pausiert. Es ist des Weiteren nicht möglich Dateimporte auszuführen.

Während der Wartungsmodus aktiv ist kann sich nur der eine Super-User anmelden, der den Wartungsmodus gestartet hat.

Nach Beenden des Wartungsmodus wird die Jobsteuerung fortgesetzt, Dateimporte sind wieder möglich und Benutzer können sich wieder anmelden.


Verwendung des Wartungsmodus über den Nuclos Web Client

Der Wartungsmodus kann durch Auswahl der Wartungsmodus-Arbeitsumgebung von einem Super-User gestartet werden.



The screenshot shows a web interface titled 'Wartungsmodus'. On the left, the word 'Status' is displayed. To its right, there is a toggle switch set to 'off'. Below the toggle switch is an orange button labeled 'Wartungsmodus aktivieren'.

Zum aktivieren des Wartungsmodus auf den Button "Wartungsmodus aktivieren" auswählen.



The screenshot shows the same web interface as before, but now the toggle switch is set to 'on' with a yellow checkmark icon. The orange button has been replaced by a blue button labeled 'Wartungsmodus deaktivieren'. A mouse cursor is hovering over this blue button.

Verwendung des Wartungsmodus über die REST-Schnittstelle

Die meisten Schnittstellenaufrufe können nur von einem Super-User durchgeführt werden, weshalb zuvor ein Login mit einem Super-User Account durchgeführt werden muss.

In den folgenden Schnittstellenaufrufen wird beispielhaft das Shell-Kommando [curl](#) verwendet.

Login

```
sessionId=`curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest/login -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"nuclos", "password":""," "locale":"en-EN"}'`

# Nuclos 4.3 - 4.5:
sessionId=`curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X POST -H "Accept:application/json" -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"nuclos", "password":""}' | awk -v FS="\"" '{ print $4 }'`
# Für alle folgenden Aufrufe muss die "sessionId" als Request-Parameter übergeben werden.

# ab Nuclos 4.6:
curl --cookie-jar cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X POST -H "Content-Type: application /json" -d '{"username":"'nuclos'", "password":""}'
# Anstatt des "sessionId"-Request-Parameters wird das JSESSIONID Cookie über den Cookiestore verwendet.
```

Logout

```
curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest/logout?sessionId=$sessionId

# Nuclos 4.3 - 4.5:
curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest?sessionId=$sessionId -X DELETE

# ab Nuclos 4.6:
curl --cookie-jar cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X DELETE
```

Wartungsmodus initiieren

```
# bis 4.28
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/start

# ab 4.29
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode" -d on
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode?force=true" -d on #
es wird nicht darauf gewartet, bis alle Clients abgemeldet sind
```

Wartungsmodus beenden

```
# bis 4.28
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/end

# ab 4.29
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode" -d off
```

Status abfragen

```
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/mode
```

Mögliche Rückgabewerte sind:

off	Der Wartungsmodus ist nicht aktiv.
initialized	Der Wartungsmodus wird gerade startet.

on	Der Wartungsmodus ist aktiv.
----	------------------------------

Nuclet-Export

Der Local Identifier des Nuclets ist Teil der URL.

```
curl --cookie -X POST http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/nucletexport/PE4A > ~/temp/nucletexport.nuclet
```

Nuclet-Import

```
curl --cookie -F "file=@~/temp/nucletimport.nuclet" "http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/nucletimport"
```