

4. Businessobjekte (BO) lesen

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

4. Businessobjekte (BO) lesen

BOs über REST lesen – /bos, Metainformationen und Listen mit offset/chunkSize/orderBy/search.

REFERENZ

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Metainformationen](#)
- [Datensatzliste](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Einstiegspunkt ist /bos – eine Übersicht aller lesbaren BOs (unter Anwendung der Benutzerberechtigung). Pro BO gibt es die Links boMeta und bos.

Metainformationen

/boMetas/{boMetaId} liefert die Attribute und Datentypen eines BO. Für das Anlegen ist der Link defaultGeneration wichtig (siehe [BO anlegen](#)).

Datensatzliste

/bos/{boMetaId} liefert unter dem Key bos ein JSON-Array (die ersten 40 Datensätze). Die Rückgabe lässt sich per Request-Parameter steuern:

Parameter	Beschreibung	Standard
offset	Start-Index der Liste.	0
chunkSize	Anzahl der BOs (max. 10.000).	40 (bzw. 5000 bei /subBos)
orderBy	SQL-nah: boAttrId asc/desc, kommasepariert.	id desc
search	Textsuche über die anzuzeigenden Attribute (siehe fields).	–
searchFilterId	wendet einen gespeicherten Suchfilter an.	–



Kein QueryProvider

Einen vollwertigen QueryProvider wie in den API-Regeln gibt es hier (noch) nicht – die Steuerung erfolgt über die genannten Parameter.

Verwandte Seiten

5. Businessobjekt (BO) anlegen

Anlegen.

[Öffnen](#)

6. Businessobjekt (BO) ändern

Ändern.

[Öffnen](#)