

Eigenschaften von Komponenten

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Eigenschaften von Komponenten

Alle Komponenteneigenschaften im Überblick – Position, Darstellung, Verhalten und Subform-/Container-Optionen.


REFERENZ ANWENDUNGSENTWICKLER **STAND: JUL 2026** GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Warum Eigenschaften?](#)
- [Layout-Constraints](#)
- [Darstellung & Verhalten](#)
- [Container-/Subform-spezifisch](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Warum Eigenschaften?

Alle Komponenten sind im Kern gleich – erst die **Eigenschaften** machen sie zu dem, was gebraucht wird. Sie werden über das Kontextmenü *Eigenschaft* gesetzt und variieren je Komponententyp und Benutzermodus.



Eigenschaften-Dialog einer Komponente.

Layout-Constraints

Eigenschaft	Bedeutung
Beginnt/Endet in Spalte/Zeile	Rasterbereich, den die Komponente einnimmt (kann mehrere Zellen überspannen).
Horizontale/Vertikale Ausrichtung	Ausrichtung innerhalb der Zelle(n).
Bevorzugte Größe	feste Größe – nur wirksam, wenn nicht „ausfüllen“ gesetzt ist.

Darstellung & Verhalten

Eigenschaft	Bedeutung
Aktiv	erlaubt/verhindert Eingaben (z.B. Nur-Lese-Anzeige).
Sichtbar	blendet die Komponente ein/aus (z.B. Parameterfelder).
Deckend	eigene Hintergrundfarbe deckend oder transparent.
Hintergrundfarbe / Schriftgröße	Farbe bzw. relative Schriftgröße.
Rahmen	Rahmen je Komponente/Container (Rahmenedor) zum Trennen/Gruppieren.
Alternativer Tooltip	überschreibt den Standard-Tooltip; Zeilenumbruch via <code><html>...
...</html></code> .
Tastenkürzel	springt per ALT-Taste zur Komponente.
Erweiterte Eigenschaften	zusätzliche Parameter, z.B. <code>font-family=Monospaced</code> .
Nächstes Feld	steuert die Tab-Reihenfolge.
Nicht klonen	Inhalt wird beim Klonen eines Datensatzes nicht übernommen.

Container-/Subform-spezifisch

Eigenschaft	Bedeutung
Businessobjekt / Fremdschlüssel / Unique Mastercolumn	Subform: BO, Fremdschlüssel und – bei Mehrfachnutzung – der zu verwendende Fremdschlüssel.
Übergeordnete Subform	Abhängigkeit zwischen zwei Subforms.
Controllertyp / Typklasse	eigener Subform-Controller bzw. Control-Typ für SubformColumn / Universelle Komponente.
Ausrichtung / Trennstrichbreite / Resizengewichtung / Durchgehendes Layout / Ein-/Ausklappbar	SplitPane- bzw. Separator-Eigenschaften.
Reiterposition / Layoutverhalten	TabbedPane: Position der Reiter bzw. wrap/scroll.
Horizontale/Vertikale Scrollbar	ScrollPane: always / asneeded / never.
Options / Beschriftung	Optiongroup: Auswahlwerte und Titel je Option.
Valuelist-Provider / Werteliste editierbar	Combobox: Werte füllen bzw. eigene Werte zulassen.
Komponentendarstellung / Horizontal strecken	Universelle Komponente: Label/Control-Anzeige, Breite ausnutzen.
Spalten / Zeilen	Textarea: Breite (Zeichen) und Höhe (Zeilen).
Text / Titel	statisches Label bzw. Titled-Separator-Text.

Kunde

Liste Details Extras

Name Kunde Bemerkung Layout für Kunde

Layout Verwendung (2)

Palette Eigenschaften von "kontaktart"

Größe	Breite: 70 Höhe: 20
Tastenkürzel	
Alternativer Tooltip	
ValueList Provider	Kein ValueListprovider definiert...
Erweiterte Eigenschaften	Keine Eigenschaften definiert...
Werteliste editierbar	☐
Spalten	
Sammelbearbeitung	☒
Nächstes Feld	
Nächste Komponente	
Nicht klonen	☐
Mehrfach-Auswahl	☐
Benutzerschlüssel (Such...)	
Aktiv (dynamisch)	Undefiniert.
Beginnt in Spalte	3
Endet in Spalte	4
Startet in Zeile	6
Endet in Zeile	6

Kundendaten

Kundennummer kundennummer

Name name

Stammkunde ☐ stammkunde

Erstkontakt am erstkontaktam

Kontaktart kontaktart

Eigenschaften bearbeiten

Eigenschaft hinzufügen

Eigenschaftsname:

Eigenschaftswert:

OK Eigenschaft entfernen Abbrechen

Erweiterte Eigenschaften bearbeiten.

Verwandte Seiten

Datenkomponenten

Komponenten.

[Öffnen](#)

Container Elemente

Container.

[Öffnen](#)

Layout

Masken.

[Öffnen](#)

