

6. Businessobjekt (BO) ändern

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 6. Businessobjekt (BO) ändern

BO über REST ändern – PUT auf self, Unterformulare per subBos insert/update/delete.

HOW-TO

ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Unterformulare](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ein gelesenes Objekt lässt sich per **PUT** auf dem self-Link ändern – die Attribute werden wie beim Anlegen bearbeitet (Datentypen siehe [Metainformation](#)).

Unterformulare

Unterformulare werden aus Performancegründen nicht mit dem BO gelesen, sondern über eigene Links. Änderungen werden im Objekt-JSON unter subBo mit insert/update/delete je Referenzattribut übergeben:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
"subBos": {
  "insert": {
    "{refAttrId}": [
      { "boId": null, "boMetaId": "{boMetaId}", "attributes": { ... } }
    ]
  },
  "update": {
    "{refAttrId}": [
      { "boId": 123, "boMetaId": "{boMetaId}", "attributes": { ... } }
    ]
  },
  "delete": { "{refAttrId}": [ 456 ] }
}
```

- **insert:** neue Zeilen wie ein normales BO (per Rohling).
- **update:** nur die geänderten Zeilen anhängen – unveränderte müssen nicht mitgegeben werden.
- **delete:** nur die ids der zu löschenden Zeilen.

Verwandte Seiten

⚙️ 7. Businessobjekt (BO) löschen

Löschen.

[Öffnen](#)

⚙️ 5. Businessobjekt (BO) anlegen

Anlegen.

[Öffnen](#)