

Launcher

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Launcher

Der Nuclos Launcher startet den Rich Client ohne Java Web Start – hier: **aktivieren, installieren und konfigurieren**.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Was der Launcher macht](#)
- [1. Server-Konfiguration](#)
- [2. Client-Installation](#)
- [JRE-Auswahl](#)
- [Eigene SSL-Zertifikate](#)
- [Proxy](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Was der Launcher macht

Der Launcher lädt einen serverseitig gepackten Rich Client herunter und startet ihn – unabhängig von Java Web Start. Er muss **zweimal** aktiv werden: einmal in der Server-Konfiguration, einmal als Installation auf dem Client.

1. Server-Konfiguration

Im Installer im letzten Schritt die Launcher-Option aktivieren. Der Server erzeugt dann einen vollständigen, gepackten Desktop-Client, den der Launcher herunterladen und starten kann.

Nuclos 4.2023.28 Installation

Client Konfiguration
Konfiguration der Client-Einstellungen

 **NUCLOS**
OPEN SOURCE ERP

☐ Client als Single-Instance starten (nur Webstart)

☒ Desktopclient installieren

☒ Launcher aktivieren

☒ Webclient installieren

URL: [//localhost:1025/webclient](http://localhost:1025/webclient)


Server host (optional für Stand-Alone Client)

Java Runtime (optional für Stand-Alone Client)

Launcher-Option im Installer aktivieren.

2. Client-Installation

Der Launcher wird auf dem Client als eigene Anwendung installiert – Installer für Windows, Standalone-Pakete für Linux/macOS. Die „**full**“-Varianten bringen ein eigenes JRE mit und brauchen kein vorinstalliertes Java.



nuclos://-Protokoll

Auf unterstützten Plattformen wird das Protokoll `nuclos://` registriert. Instanz-Links haben die Form `nuclos://<hostname>:<port>/<instance>` (Port 80 kann entfallen) und lassen sich direkt aus der Nuclos-Startseite öffnen.

JRE-Auswahl

Der Launcher wählt die Java-Runtime in dieser Reihenfolge:

1. Java vom Server
2. im Launcher definiertes Java
3. im System gefundenes Java


Eigene Runtimes legst du unter `<Installationsverzeichnis>/data/launcher/` ab (ZIP mit JRE/JDK), benannt z. B. `jre-windows-x64bit.zip`, `jre-linux-x64bit.zip`, `jre-macosx-aarch64bit.zip`.

Eigene SSL-Zertifikate

Für Server mit eigenem/invalidem Zertifikat kann dem Launcher ein **TrustStore** mitgegeben werden: eine Datei `cacerts` im Installationsverzeichnis (Default-Passwort `changeit`).

Proxy

Standardmäßig erkennt der Launcher System-Proxy-Einstellungen automatisch. Über *Datei Einstellungen* lässt sich alternativ ein Proxy manuell angeben oder ganz abschalten.



Proxy-Einstellungen des Launchers.

Verwandte Seiten



Standalone Client

Rich Client ohne Web Start und ohne Launcher.

[Öffnen](#)



Installation

Nuclos installieren.

[Öffnen](#)