

# Nucllet Datei-Version

•

Nucllets können nur importiert werden, wenn die Nucllet Datei-Version von der vorhandenen Nucllos Version unterstützt wird. Diese Version wird immer so lange wie möglich stabil gehaltenen, jedoch können Migrationen am Datenmodell von Nucllos eine Erhöhung verlangen.

Hier finden Sie eine Liste, welche Nucllos Version welche Nucllet Datei-Version unterstützt.

Nucllet Datei-Version	Nucllos Version von	bis
1		3.7
2	3.8	3.15
3	4.0	4.11
4	4.12	4.17
5	4.18	4.18
6	4.19	

Die Datei-Version können Sie der Nucllet Datei entnehmen. Benennen Sie die Datei um in nucllet.zip, entpacken Sie sie mit einem beliebigen Entpackungsprogramm für ZIP-Archive, und öffnen Sie die Datei nucllet.xml mit einem Texteditor. Die Datei-Version finden Sie gleich am Anfang der Datei unter "**transferVersion**":

```
<root>
  <transferVersion>5</transferVersion>
  ...
```

Beim Versuch ein Nucllet mit einer nicht kompatiblen Datei-Version zu importieren erscheint folgende Fehlermeldung:

```
Import of nucllet failed: Found file format version-{n}. This Nucllos supports only version-{n}
```

## Was tun, wenn mir nur ein Nucllet mit einer nicht mehr kompatiblen Datei-Version vorliegt?

In diesem Fall benötigen Sie einen Installer einer kompatiblen Version. Liegt Ihnen ein Nucllet der Version 4 vor, so empfiehlt sich ein Installer der Version 4.17. Sie sollten immer die größt mögliche Nucllos Version einer Datei-Version verwenden.

Installieren Sie diese Nucllos Version in einem leeren Datenbankschema und importieren Sie das Nucllet. Im Anschluss aktualisieren Sie diese Instanz mit einem aktuellen Installer. Mit Starten der aktuellen Nucllos Version wird das Datenbankschema aktualisiert. Im Anschluss können Sie das Nucllet exportieren und erhalten ein Nucllet mit der vom aktuellen Installer unterstützten Datei-Version.

## Auf der Suche nach einem alten Installer von Nucllos, z.B. der 4.18?

Hier kann [Docker Hub](#) eine mögliche Quelle sein, bevor man versucht Nucllos aus den Quellen neu zu bauen. Und mit den folgenden Befehlen lässt sich der Installer sehr einfach aus dem Image/Container heraus kopieren:

### Kopiere Nucllos Installer

```
docker create --name tmp-nuc-4.18 nuccess/nuclos:4.18.3
docker cp tmp-nuc-4.18:/opt/nuclos/update/backup/nuclos-4.18.3-installer-generic.jar nuclos-4.18.3-installer-generic.jar
```