

Altes SQL Logging (Bis Nuclos 4.5)

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

📖 Altes SQL Logging (Bis Nuclos 4.5)

SQL-Logging für Nuclos bis 4.5 (log4j 1.2) – JDBCAppender in die Datenbank und alte Standard-Konfiguration.

REFERENZ

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [SQL-Logging in eine Datenbank \(JDBCAppender\)](#)
- [Ganz altes Standard-SQL-Logging \(3.13.8 oder früher\)](#)
- [Verwandte Seiten](#)



Legacy

Diese Seite gilt für **Nuclos bis 4.5** mit [log4j 1.2](#) (conf/log4j.properties). Aktuelle Versionen nutzen log4j2 – siehe [SQL Logging](#).

SQL-Logging in eine Datenbank (JDBCAppender)

SELECT-Statements lassen sich direkt in eine (beliebige) Datenbank schreiben. Zuerst die Zieltabelle anlegen (PostgreSQL; bei Oracle MESSAGE als CLOB):

```
CREATE TABLE <SCHEMA>.LOGS(  
  DATED TIMESTAMP NOT NULL PRIMARY KEY,  
  LOGGER VARCHAR(127) NOT NULL,  
  LEVEL VARCHAR(15) NOT NULL,  
  MESSAGE VARCHAR(10485760) NOT NULL,  
  THREAD VARCHAR(4000) NOT NULL,  
  TIME INTEGER,  
  PARAMS VARCHAR(4000)  
);
```

Dann den JDBCAppender in log4j.properties konfigurieren:

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
#SQL logging  
log4j.logger.SQLLogger=DEBUG, DB  
log4j.logger.SQLTimer=DEBUG, DB  
  
#JDBCAppender  
log4j.appender.DB=org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender  
log4j.appender.DB.driver=org.postgresql.Driver  
log4j.appender.DB.URL=jdbc:postgresql://datenbankip:5432/postgres  
log4j.appender.DB.user=nuclos  
log4j.appender.DB.password=nuclos  
log4j.appender.DB.sql=INSERT INTO <SCHEMA>.LOGS VALUES ('%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}', '%c', '%p', '%m', '%t')  
log4j.appender.DB.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
```



Empfehlung

Log-Level möglichst hoch setzen, damit die DB nicht überlastet wird. Durch Entfernen von stdout/logfile lässt sich das Logging auf die DB beschränken.

Ganz altes Standard-SQL-Logging (3.13.8 oder früher)

Fehler beim Rendern des Makros 'code': Ungültiger Wert für den Parameter 'com.atlassian.confluence.ext.code.render.InvalidValueException'

```
#SQL_logging
log4j.logger.org.nuclos.server.dblayer=DEBUG
log4j.logger.org.nuclos.server.dal.processor.jdbc.impl.standard.StandardSqlDBAccess=DEBUG
```

Nach dem Ergänzen muss der Server neu gestartet werden; die Ausgabe erscheint im `server.log`.

Verwandte Seiten

SQL Logging

Aktuell.

[Öffnen](#)

Logging

Übersicht.

[Öffnen](#)