

Nuclet Datei-Version

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Nuclet Datei-Version

Welche Nuclos-Version welche Nuclet-Datei-Version unterstützt – plus Weg für zu alte Dateien.

REFERENZ

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Warum Datei-Versionen?](#)
- [Datei-Version ermitteln](#)
- [Nuclet mit zu alter Datei-Version](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Warum Datei-Versionen?

Ein Nuclet lässt sich nur importieren, wenn seine **Datei-Version** von der vorhandenen Nuclos-Version unterstützt wird. Die Version bleibt so lange wie möglich stabil, kann aber durch Datenmodell-Migrationen erhöht werden.

Nuclet Datei-Version	Nuclos von	bis
1	–	3.7
2	3.8	3.15
3	4.0	4.11
4	4.12	4.17
5	4.18	4.18
6	4.19	–

Datei-Version ermitteln

Nuclet-Datei in `nuclet.zip` umbenennen, entpacken und `nuclet.xml` öffnen – die Version steht am Anfang unter `transferVersion`:

```
<root>
  <transferVersion>5</transferVersion>
  ...
```

Bei einer inkompatiblen Version erscheint:

```
Import of nuclet failed: Found file format version-{n}. This Nuclos supports only version-{n}
```

Nuclet mit zu alter Datei-Version

Einen Installer einer kompatiblen Version besorgen (für Version 4 z.B. 4.17 – immer die höchste Nuclos-Version einer Datei-Version). In einem leeren Schema installieren, Nuclet importieren, dann mit einem aktuellen Installer aktualisieren; beim Start wird das Schema migriert. Anschließend das Nuclet neu exportieren – es hat nun die aktuelle Datei-Version.



Alte Installer

Alte Installer (z.B. 4.18) findest du oft auf [Docker Hub](#). So kopierst du den Installer aus dem Image:

```
docker create --name tmp-nuc-4.18 nuccess/nuclos:4.18.3
docker cp tmp-nuc-4.18:/opt/nuclos/update/backup/nuclos-4.18.3-installer-generic.jar nuclos-4.18.3-installer-generic.jar
```

Verwandte Seiten



Nuclet Import

Import.

[Öffnen](#)



Nuclet

Grundlagen.

[Öffnen](#)