

Wartungsmodus

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Wartungsmodus

System für Wartung sperren – per Web Client oder REST aktivieren, Status abfragen und beenden.

HOW-TO

ADMINISTRATOR

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Über den Web Client](#)
- [Über die REST-Schnittstelle](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Der **Wartungsmodus** versetzt das System in einen Zustand ohne störende Transaktionen – ideal vor [Nuclet-Import/-Export](#). Beim Aktivieren werden alle Benutzer außer dem startenden Super-User ausgeloggt, die Jobsteuerung pausiert und Dateiimporte gesperrt. Nur der startende Super-User bleibt angemeldet.

Über den Web Client

Ein Super-User wählt die *Wartungsmodus*-Arbeitsumgebung und klickt **Wartungsmodus aktivieren**. Nach dem Beenden laufen Jobs und Importe wieder, Benutzer können sich wieder anmelden.

Über die REST-Schnittstelle

Die meisten Aufrufe erfordern einen Super-User-Login (Beispiele mit curl).

Login

```
sessionId=`curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest/login -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"nuclos", "password":""," "locale":"en-EN"}'`

# Nuclos 4.3 - 4.5:
sessionId=`curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X POST -H "Accept:application/json" -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"nuclos", "password":""}' | awk -v FS="\"" '{ print $4 }'`
# Für alle folgenden Aufrufe muss die "sessionId" als Request-Parameter übergeben werden.

# ab Nuclos 4.6:
curl --cookie-jar cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"'nuclos'", "password":""}';
# Anstatt des "sessionId"-Request-Parameters wird das JSESSIONID Cookie über den Cookiestore verwendet.
```

Wartungsmodus starten

```
# bis 4.28
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/start

# ab 4.29
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode" -d on
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode?force=true" -d on # es wird nicht darauf gewartet, bis alle Clients abgemeldet sind
```

Status abfragen

```
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/mode
```

Mögliche Werte: off (inaktiv), initialized (startet gerade), on (aktiv).

Wartungsmodus beenden

```
# bis 4.28
curl --cookie cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest/maintenance/end

# ab 4.29
curl --cookie cookies.txt -X PUT "http://localhost:2019/nuclos-war/rest/maintenance/mode" -d off
```

Logout

```
curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest/logout?sessionId=$sessionId

# Nuclos 4.3 - 4.5:
curl http://localhost:8080/nuclos-war/rest?sessionId=$sessionId -X DELETE

# ab Nuclos 4.6:
curl --cookie-jar cookies.txt http://localhost:8080/nuclos-war/rest -X DELETE
```

Verwandte Seiten

Management Console

Konsole.

[Öffnen](#)

Cluster-Service

Cluster.

[Öffnen](#)