

Plantafel Layout Einbindung

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Plantafel Layout Einbindung

Plantafel in ein BO-Layout einbetten (nur Webclient) – Ressourcen-Fremdschlüssel und Datumsintervall konfigurieren.

HOW-TO

ANWENDUNGSENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Plantafel-Element konfigurieren](#)
- [Anwendung](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Eine Plantafel lässt sich direkt in das **Layout eines Businessobjekts** einbetten. Grundkenntnisse der [Plantafel-Konfiguration](#) werden vorausgesetzt.



Nur Webclient


Die Einbindung wird **nur im Webclient** unterstützt. Im Rich Client bleibt die Stelle im Layout leer.

Plantafel-Element konfigurieren

Die Konfiguration ähnelt einem Unterformular: ein **Fremdschlüssel** zeigt vom Ressourcen-BO auf das Layout-BO und bestimmt, welche Ressourcen im jeweiligen Datensatz angezeigt werden.

1. Im Dropdown **Plantafel** die einzubindende Plantafel wählen.
2. Unter **Ressourcen-Fremdschlüssel** die Referenz vom Ressourcen-BO zum Layout-BO wählen.
3. Das **Datumsintervall** festlegen – auf zwei Wegen:

Variante	Beschreibung
Relative Datumsfunktion	berechnet ein Datum relativ zum Öffnungszeitpunkt der Plantafel.
Datums-Feld	liest den Wert aus einem Datumsfeld des Layout-BO.



Konfiguration des Plantafel-Layoutelements.



Vorrang

Einträge für *Feld Datum von/bis* werden – falls nicht leer – bevorzugt vor relativen Angaben verwendet. Der Von-Zeitpunkt muss Bis-Zeitpunkt sein.

Anwendung

Nach dem Speichern lässt sich das Layout im Webclient öffnen und die Konfiguration überprüfen.

Verwandte Seiten



Plantafel

Konfiguration.

[Öffnen](#)



Layout

Layout-Editor.

[Öffnen](#)