

Parameter für Mailversand

Hier sehen Sie als Beispiel wie man die Parameter für den Email-Versand erstellt.

POP3/IMAP & SMTP Einstellungen

Name	Beschreibung	Wert
POP3 Username	POP3 Username für Emailempfang	Beispiel: mail@nuclos.de
POP3 Password	POP3 Passwort für Emailempfang	
POP3 Server	POP3 Server für Emailempfang	
POP3 Port	POP3 Port für Emailempfang	
SMTP Authentication	Flag: using SMTP authentication. Value: Y/N	Beispiel: Y
SMTP Password	SMTP Passwort für Emailversand	Beispiel: abcd123!
SMTP Sender	SMTP Absenderadresse für Emailversand	Beispiel: mail@yourdomain.de
SMTP Server	SMTP Server für Emailversand	Beispiel: host.yourdomain.de
SMTP Port	SMTP Port für Emailversand	
SMTP SSL	SMTP SSL-Verschlüsselung für Emailversand. Einschalten mit "Y" (Yes), Standard ist "N" (No) (ab Nuclos 4.8.5)	Beispiel: Y
SMTP STARTTLS	SMTP StartTls für Emailversand. Einschalten mit "Y" (Yes), Standard ist "N" (No) (ab Nuclos 4.34.0)	Beispiel: Y
SMTP Username	SMTP Username	Beispiel: mailuser@yourdomain.de
IMAP Username	IMAP Username für Emailempfang	
IMAP Password	IMAP Passwort für Emailempfang	
IMAP Server	IMAP Server für Emailempfang	
IMAP Port	IMAP Port für Emailempfang	
IMAP Folder From	Ab Nuclos 4.7: IMAP Mail-Ordner aus dem Mails gelesen werden sollen.	Default: INBOX
IMAP Folder To	Ab Nuclos 4.7: IMAP Mail-Ordner in den Mails vor dem Löschen kopiert werden.	
IMAP Protocol	"Y" (für engl. Yes) für die Verwendung von IMAP; alternativ wird ein POP3 Zugang gewählt.	
MAILGET SSL	"Y" (für engl. Yes) für eine SSL-Verschlüsselung beim Abholen von Mails (POP3/IMAP)	Beispiel: Y