

Standalone Client

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 Standalone Client

Der Standalone Client startet den Rich Client ohne Web Start – als kopierbares Verzeichnis mit Startskript.

HOW-TO

ANWENDER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Konfiguration im Installer](#)
- [Start & Verteilung](#)
- [Verwandte Seiten](#)

Ab Nuclos 4.8 lässt sich ein **Standalone Client** installieren, mit dem Nuclos auch ohne Web Start startet.

Konfiguration im Installer

Im Schritt „Client-Konfiguration“ gibt es zwei optionale Parameter:

- **Server host** – bleibt das Feld leer, wird `localhost` verwendet (Client dann nur auf dem Server nutzbar).
- **Java Runtime** – wird angegeben, wird sie mitinstalliert; sonst nutzt der Client eine System-Runtime. Ohne System-Runtime ist die Angabe nötig.

The screenshot shows the 'Client configuration' window of the Nuclos 4.22.0 installer. The window has a title bar with the text 'Nuclos 4.22.0 Installation' and standard window controls. Below the title bar, there is a section titled 'Client configuration' with a subtitle 'Configure client settings'. To the right of this section is the NUCLOS logo, which consists of a stylized gear icon and the text 'NUCLOS OPEN SOURCE ERP'. The main area of the window contains four checked checkboxes: 'Start client as single instance (webstart only)', 'Install desktop client', and 'Enable launcher'. There is also an unchecked checkbox for 'Install web client'. Below these checkboxes are two text input fields. The first is labeled 'Server host (optional for stand-alone client)' and contains the text 'smuc4292.muc'. The second is labeled 'Java Runtime (optional for stand-alone client)' and contains the text 'E:\Konfigurationsplanung\jre\1.8.0_92'. To the right of the second input field is a 'Browse' button. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'. The 'Next' button is highlighted with a dashed border.

Nuclos 4.22.0 Installation

Client configuration
Configure client settings

 **NUCLOS**
OPEN SOURCE ERP

☒ Start client as single instance (webstart only)
☒ Install desktop client
☒ Enable launcher
☐ Install web client

Server host (optional for stand-alone client)

Java Runtime (optional for stand-alone client)

Client-Konfiguration im Installer (Server host, Java Runtime).

Start & Verteilung

Im Installationsverzeichnis liegt unter `client` alles Nötige samt Startskripten: `nuclos.cmd` (Windows) bzw. `nuclos.sh` (Unix). Beim ersten Start wird aus dem All-in-One-`nuclos.jar` ausgepackt und der Client gestartet. Das gesamte Verzeichnis lässt sich kopieren und auf andere Rechner verteilen.

Libraries

SMUC4292

System (C:)

Admin (D:)

Data_E (E:)

_old

DESsoftware

Konfigurationsplanung

NetBackup Temp

Nuclos

bin

client

conf

data

extensions

extra

logs

Name ^	Date modified	Type	Size
extensions	24.11.2017 10:39	File folder	
jre	24.11.2017 10:39	File folder	
lib	24.11.2017 10:39	File folder	
all-in-one-85f4b97d87e915dcd12f16346987...	24.11.2017 10:39	gz Archive	25.020 KB
client.properties	24.11.2017 10:39	PROPERTIES File	1 KB
nuclos.cmd	24.11.2017 10:39	Windows Command ...	3 KB
nuclos.sh	24.11.2017 10:39	SH File	1 KB

Das client-Verzeichnis mit Startskripten.



Ältere Versionen

Vor Nuclos 4.8 wurde das Verzeichnis cLient zwar angelegt, nur die Startskripte fehlten – diese lassen sich aus einer 4.8+-Version übernehmen.

Verwandte Seiten



Launcher

Rich Client per Launcher starten.

[Öffnen](#)



Installation

Nuclos installieren.

[Öffnen](#)