

4.7 DATEV: Nuclet-Parameter

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

4.7 DATEV: Nuclet-Parameter

Konfiguration der Nuclet-Parameter des DATEV-Nuclets über das Nuclet Management.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

4.7.1 Konfiguration der Nuclet-Parameter

Die Einrichtung der verwendeten Nuclet-Parameter erfolgt über „Konfiguration > Nuclet Management > Parameter“.


 Sämtliche zu konfigurierenden Parameter dienen als Standardwerte für die Jobsteuerung – d.h. nur falls die DATEV-Exporte automatisiert ausgeführt werden sollen, ist dieser Integrationsschritt notwendig.

Die Parameter selbst dürfen aber nicht gelöscht werden, damit die Server-Regeln funktional bleiben.

Parameter	Kurzbeschreibung	Beispiele
DATEV File Directory	Dateiverzeichnis für die Ausgabe von DATEV-Exportdateien (siehe Abschnitt 4.6)	- unter Windows: "D:\nuclos\Data\DATEV" - unter Linux: "/home/nuclos/Data/DATEV"
DATEV File Encoding	Zeichensatz der DATEV-Exportdateien	UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15, US_ASCII, UTF-16BE, UTF-16, UTF-16LE, etc.
DATEV Field Separator	Feldtrennzeichen für's DATEV-CSV	; (Semikolon) , (Komma)
DATEV Text Separator	Texttrennzeichen für's DATEV-CSV	" (Anführungszeichen) ' (Hochkomma)
DATEV Header Row	Kennzeichen für die Berücksichtigung einer Titelzeile beim DATEV-Export	- true (Export mit Titelzeile) - false (Export ohne Titelzeile)
DATEV Client Billing Export Prefix	Namenspräfix für Rechnungsexporte	DATEV Rechnungen
DATEV Client Export Prefix	Namenspräfix für Kundenexporte	DATEV Kunden
DATEV Turnover Export Prefix	Namenspräfix für Umsatzexporte	DATEV Umsatz

Tabelle 4.7.1: Nuclet-Parameter

Verwandte Seiten



 **Schnittstellen**



Nuclet: DATEV(sind im Handelsnuclet verfügbar)

DATEV-Datenblatt

[Öffnen](#)

Alle Integrationen

[Öffnen](#)