

4.7 SEPA: Nuclet-Parameter

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

4.7 SEPA: Nuclet-Parameter

4.7 SEPA: Nuclet-Parameter – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

4.7.1 Konfiguration der Nuclet-Parameter

Die Einrichtung der verwendeten Nuclet-Parameter erfolgt über „Konfiguration > Nuclet Management > Parameter“.

Parameter	Kurzbeschreibung	Beispiele
SEPA Message Id Scheme	Schema zur Generierung von SEPA Message IDs. Die Message-IDs dienen dazu, SEPA-Nachrichten eindeutig identifizieren zu können.	"ABCD-MID-{000000}", dabei ist - ABCD ein Kürzel für Ihre Firma und 000000 gibt die Länge zu erzeugenden IDs an
SEPA Payment Information Id Scheme	Schema zur Generierung von SEPA Payment Information IDs. Die Payment-Information-IDs dienen dazu, SEPA-Zahlungsanweisungen eindeutig identifizieren zu können.	"ABCD-PIID-{messageId}-{0000}", dabei ist - ABCD ein Kürzel für Ihre Firma und 000000 gibt die Länge zu erzeugenden IDs an
SEPA Batch Booking ¹	Ja/Nein-Information zur Kennzeichnung von SEPA-Sammelbuchungen	"true", oder "false"
SEPA Credit Transfer Export	Aktivierung des SEPA-Überweisungsexports	"active" / "inactive"
SEPA Credit Transfer Export Prefix ¹	Präfix für SEPA-Überweisungsexporte	"Überweisungen"
SEPA Credit Transfer Filename Prefix ¹	Präfix für die Dateinamen der SEPA-Überweisungsexporte	"sepa_sct"
SEPA Direct Debit Export	Aktivierung des SEPA-Lastschriftexports	"active" / "inactive"
SEPA Direct Debit Export Prefix ¹	Präfix für SEPA-Lastschriftexporte	"Lastschriften"
SEPA Direct Debit Filename Prefix ¹	Präfix für die Dateinamen der SEPA-Lastschriftexporte	"sepa_sdd"
SEPA Direct Debit Payment Type ¹	Standardwert für die SEPA-Zahlungsart	"BASIC" für Basislastschriften, oder "B-2-B" für Firmenlastschriften
SEPA Export Directory ¹	Dateiverzeichnis zur Ablage der SEPA-Exportdateien	- unter Windows: "D:\nuclos\Data\SEPA" - unter Linux: "/home/nuclos/Data/SEPA"
SEPA Initiator ¹	Standard-Auftraggeber für SEPA-Exporte	<i>Ihr Firmenname</i>
SEPA Time Zone ¹	Standardwert für die zu verwendende Zeitzone bei SEPA-Exporten	"Europe/Berlin"

Tabelle 4.7.1: Nuclet-Parameter



Anmerkung zu ¹:

Die hier mit dieser Fußnote gekennzeichneten Parameter dienen als Standardwerte für automatische generierte SEPA-Exporte. Das sind alle SEPA-Exporte, die über einen Job aus der Jobsteuerung angelegt werden.

Bei manuell angelegten SEPA-Exporte sind diese Parameter nicht relevant.

Verwandte Seiten



Nuclet: SEPA (sind im Handelsnuclet verfügbar)

SEPA-Datenblatt

[Öffnen](#)



Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)