

4.2 SEPA: Objektimporte

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 4.2 SEPA: Objektimporte

Objektimporte zu den drei Strukturdefinitionen des SEPA-Nuclets anlegen.

HOW-TO

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

4.2.1 Objektimporte anlegen

Objektimporte („Konfiguration > Import & Export“) anlegen zu den drei Strukturdefinitionen

1. „SEPA Order Type“,
2. „SEPA Payment Type“,
3. „SEPA Sequence Type“,
4. „SEPA Time Zone“ und
5. „IBAN Registry“ (zur IBAN-Validierung, optional).

Für die Importe sollten die mitgelieferten CSV-Dateien „SEPA_Order_Type.csv“, „SEPA_Payment_Type.csv“, „SEPA_Sequence_Type.csv“ und „SEPA_Time_Zone.csv“ (zu finden im Unterverzeichnis „data“ der ZIP-Datei) verwendet werden.

The screenshot shows a software interface for configuring imports. The 'Einstellungen' (Settings) section includes fields for 'Beschreibung' (Description), 'Importmodus' (Import mode), 'Dateiname' (Filename), and 'Transaktion' (Transaction). The 'Status' section shows 'Import läuft nicht' (Import not running). The 'Strukturdefinitionen' (Structure definitions) section shows '1 SEPA-Zahlungsart' (1 SEPA payment type).



Hinweis: Die Inhalte der CSV-Dateien sind auf die tatsächlichen SEPA-Konstanten (Auftragsarten, Zahlungsarten, Laufzeiten, Zeitzone) abgestimmt.

4.2.2 Objektimporte ausführen

Die in Schritt 4.2.1 angelegten Objektimporte ausführen, so dass alle notwendigen Stammdaten im System sind.

Verwandte Seiten



Nuclet: SEPA (sind im Handelsnuclet verfügbar)



Schnittstellen

Alle Integrationen

SEPA-Datenblatt

[Öffnen](#)

[Öffnen](#)