

4.2 MT940: Objektimporte

🌐 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

🔧 4.2 MT940: Objektimporte

4.2 MT940: Objektimporte – Referenz zum Nuclet.

HOW-TO

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FÜR NUCLOS 4.2026.X


Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

[MT940_Objektimport.png](#)

4.2.1 Objektimporte anlegen

Objektimporte („Konfiguration > Import & Export“) anlegen zu den Strukturdefinitionen „MT940 Bank Transaction Type“, „MT940 Banking Business Line“ und „MT940 Debit/Credit Mark“. Für die Importe können die mitgelieferten CSV-Dateien „Bank_Transaction_Type.csv“, „Banking_Business_Line.csv“ und „Debit_Credit_Mark.csv“ (zu finden im Unterverzeichnis „data“ der ZIP-Datei) verwendet werden.



Achtung: Es besteht eine Abhängigkeit zwischen „Bank Transaction Type“ und „Banking Business Line“; die Bankgeschäftssparten („Banking Business Line“) müssen vor den Bankgeschäftsvorfällen („Bank Transaction Type“) importiert werden.



Hinweis: Die CSV-Dateien beziehen sich auf die Spezifikationen der Sparkassen. Sollte das MT940-Format Ihrer Hausbank von der vorliegenden Implementierung abweichen bzw. sollten die Inhalte der MT940-Dateien hinsichtlich anders zu interpretieren sein, müssen Sie die zu importierenden Stammdaten selbst anlegen. Dies betrifft nur die beiden Businessobjekte „Banking Business Line“ (Bankgeschäftssparten) und „Bank Transaction Type“ (Bankgeschäftsvorfällen).

4.2.2 Objektimporte ausführen

Die in Schritt 4.2.1 angelegten Objektimporte ausführen, so dass alle notwendigen Stammdaten im System sind.

Empfohlene Importreihenfolge:

1. Debit Credit Mark
2. Banking Business Line
3. Bank Transaction Type

Verwandte Seiten

Nuclet: MT940(noch nicht verfügbar)

MT940-Datenblatt

[Öffnen](#)

Schnittstellen

Alle Integrationen

[Öffnen](#)