

Nuclet: E-Mail-Empfang

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Nuclet: E-Mail-Empfang

Nuclet: E-Mail-Empfang – Referenz zum Nuclet.

REFERENZ

INTEGRATOREN

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Releases](#)
 - [Überblick](#)
 - [Integration](#)
 - [Verwandte Seiten](#)
-
- Nuclet: E-Mail-Empfang
 - [Releases](#)
 - [Überblick](#)
 - [Integration](#)
 - [Verwandte Seiten](#)
 - [Module](#)
 - [Nuclet Wiki](#)

Releases

Version	Datum	Hinweise	Kompatibilität
1.0	20.06.2018	Erste veröffentliche Fassung	ab Nuclos 4.27.1

Überblick

Das Nuclet "E-Mail-Empfang" bietet zusätzlichen Komfort bei der Nutzung der Nuclos Mail API (siehe <http://api.nuclos.de/org/nuclos/api/provider/MailProvider.html>). Es ermöglicht das Auslesen eines angegebenen E-Mail-Postfaches, sowie die Zuordnung dieser E-Mails zu einem beliebigen BO.

Integration

Die Integration nach erfolgtem Nucletimport (siehe [Nuclet Import](#)) ist wie folgt vorzunehmen.

Schritt	Beschreibung														
1	Konfigurieren Sie die, für die Nutzung des MailProviders erforderlichen, IMAP-Systemparameter. Siehe dazu auch Parameter für Mailversand. <table><tr><th>Name</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>IMAP Port</td><td>IMAP Port für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Protocol</td><td>IMAP Protocol used Y/N</td></tr><tr><td>IMAP Username</td><td>IMAP Username für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Server</td><td>IMAP Server für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Password</td><td>IMAP Passwort für Emailempfang</td></tr><tr><td>IMAP Folder To</td><td>IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden</td></tr></table>	Name	Beschreibung	IMAP Port	IMAP Port für Emailempfang	IMAP Protocol	IMAP Protocol used Y/N	IMAP Username	IMAP Username für Emailempfang	IMAP Server	IMAP Server für Emailempfang	IMAP Password	IMAP Passwort für Emailempfang	IMAP Folder To	IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden
Name	Beschreibung														
IMAP Port	IMAP Port für Emailempfang														
IMAP Protocol	IMAP Protocol used Y/N														
IMAP Username	IMAP Username für Emailempfang														
IMAP Server	IMAP Server für Emailempfang														
IMAP Password	IMAP Passwort für Emailempfang														
IMAP Folder To	IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden														

2

Erstellen Sie einen Integrationspunkt zwecks der Email-Zuordnung zu einem BO Ihrer Wahl. Siehe dazu auch [Integrationspunkte](#).




Die beiden Namensfelder müssen so übernommen werden. (Zuordnung, Zuordnungsfeld)

3

Sie können den E-Mail-Empfang jetzt dem Layout des, im Integrationspunkt zugeordneten, BOs hinzufügen. Siehe dazu auch [Layout](#).

Es empfiehlt sich eine Subform für die E-Mails und ein weiteres für deren Anhänge.



Konfiguration des Subforms:

(E-Mail)

BusinessObject: E-Mail Empfang

Fremdschlüssel: zuordnung

(Anhang)

BusinessObject: E-Mail Empfang Anhang

Übergeordnetes Unterformular: E-Mail Empfang

Fremdschlüssel: emailempfang

4

Des Weiteren besteht die Möglichkeit E-Mails, die nicht zugeordnet werden konnten, rot zu hinterlegen.




Setzen Sie dafür den Nuclet Parameter "coloring" auf "true".



5

Das Auslesen des Postfaches erfolgt über einen Job, der stündlich läuft.

Das Intervall lässt sich nach Belieben verändern; auch die sofortige Ausführung ist möglich.



Siehe dazu auch [Jobsteuerung](#)

Verwandte Seiten

Module

Kategorie

[Öffnen](#)

Nuclet Wiki

Alle Kategorien

[Öffnen](#)